



## Nero Burn/Burn Settings 插件 ( 适用于 MCE手册 )

Nero AG

## 版权和商标信息

本手册及其所有内容受版权保护并且归 Nero AG 所有。保留所有权利。本手册包含受国际有效版权保护的材料。未经 Nero-AG 明确书面许可，不得复制、传播或转录本手册的任何部分。

所有商标名称和商标归其各自所有者所有。

Nero 拒绝任何超过担保条款范围的索赔要求。对于本手册内容的正确性，Nero AG 不承担任何责任。所提供软件的内容以及本手册的内容如有更改，恕不另行通知。

此处提及的商标仅供参考。

版权所有 © 2006 Nero AG

REV 1





# 目录

<b>1</b>	<b>一般信息</b>	<b>4</b>
1.1	本手册体例说明	4
1.2	关于 Nero Burn/Burn Settings 插件 ( 适用于 MCE )	4
<b>2</b>	<b>技术信息</b>	<b>5</b>
2.1	系统要求	5
2.1.1	操作系统	5
2.1.2	显示设置	5
2.1.3	声音设置	5
2.1.4	光学设备	5
2.1.5	DirectX	5
2.1.6	可选设备	5
<b>3</b>	<b>Nero Burn</b>	<b>7</b>
3.1	启动 Nero Burn	7
3.2	访问媒体文件	8
3.3	创建和刻录音频 CD	9
3.4	创建和刻录视频 CD 或视频 DVD	10
3.5	创建和刻录 VCD 或 DVD 幻灯片	11
3.6	刻录数据 CD 或数据 DVD	12
<b>4</b>	<b>Nero Burn Settings</b>	<b>14</b>
4.1	启动 Nero Burn Settings	14
4.2	定义 Nero Burn Settings	15
<b>5</b>	<b>联系方式</b>	<b>16</b>
5.1	详细联系信息	16
<b>6</b>	<b>索引</b>	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>

# 1 一般信息

## 1.1 本手册体例说明

为了更好地利用本手册，请注意以下体例说明：

符号	含义
	表示必须严格遵守的警告、须知或操作指导。
	表示其他信息或建议。
<b>1.</b> 启动 .....	位于一行开头的数字，表示请求操作。请按照指定的顺序执行这些操作。
	表示中间结果。
	表示结果。
<b>确定</b>	表示出现在 Nero Home 的程序界面中的文本消息或按钮。它们以粗体显示。
<u><a href="#">章节</a></u>	表示对其他章节的引用。它们是可以点击的链接并且以红色下划线形式显示。

## 1.2 关于 Nero Burn/Burn Settings 插件 (适用于 MCE)

使用 Nero Burn

插件，您可以将媒体收藏集中的数据、音乐文件和视频文件编辑到演示文稿中，并在 Windows® XP Media Center Edition (MCE) 中使用 MCE 界面将它们刻录到 CD 或 DVD。而且，借助于 Nero Burn Settings 插件，您还可以定义各种设置来创建 CD，以及将各种文件格式自动转换为统一格式。

Nero Burn/Burn Settings 插件在进行 Nero 7 标准安装时自动安装。



但是，也可以自定义安装并排除这些插件。如果未安装这些插件，则可在以后使用 Nero StartSmart 中的产品安装来安装。这些插件位于**特殊功能**项下的安装向导中。

## 2 技术信息

### 2.1 系统要求

#### 2.1.1 操作系统

- Windows® Media Center Edition 2005 Rollup 2 ( 及更高版本 )



Windows® Media Center Edition 2005 之后的版本需要安装一个 Web 更新，可在指定日期从 [www.nero.com](http://www.nero.com) 获得该更新。

#### 2.1.1.1 处理器

- 800 MHz Intel® Pentium® III 处理器，AMD™ Sempron™ 2200+ 或同等处理器，128 MB 内存。

#### 2.1.2 显示设置

- 图形卡支持覆盖，至少具有 8 MB 视频内存，最低分辨率为 800x600 像素，16 位颜色设置。不过，建议使用 24 位或 32 位真彩色。建议安装经 WHQL 认证的最新设备驱动程序。

#### 2.1.3 声音设置

- 16 位 Microsoft® Windows® 兼容声卡和扬声器。建议安装经 WHQL 认证的最新设备驱动程序。

#### 2.1.4 光学设备

- 要刻录 DVD 视频光盘，需要将支持的 DVD 刻录机连接到系统。要刻录 VCD/SVCD 光盘，需要将支持的 CD 和/或 DVD 刻录机连接到系统。要查看当前支持的驱动器列表，请访问 [www.nero.com](http://www.nero.com)。

#### 2.1.5 DirectX

- Microsoft® DirectX 9.0b 或更高版本。

#### 2.1.6 可选设备

- 用于模拟和数字录制的电视调谐器或视频捕获卡。Nero Home 支持符合 BDA 驱动程序标准的数字电视卡 ( DVB-T、DVB-S、DVB-C 和 ATSC )。Nero Home 不支持通过 FireWire (OHCI 1394) 进行数字视频录制。

- 兼容的捕获设备：：[www.nero.com/nero7/chs/capture\\_devices\\_nh.php](http://www.nero.com/nero7/chs/capture_devices_nh.php)。
- 用于 DVD 视频功能的 DVD 视频插件，以杜比® 数码双声道音效编码（已包括在 Nero 7 的零售版和 Web 版中）。
- 支持的 PC 遥控器：：[www.nero.com/nero7/chs/Nero\\_Home\\_Features.html](http://www.nero.com/nero7/chs/Nero_Home_Features.html)。

## 3 Nero Burn

使用 Nero Burn，您可以编辑媒体收藏集中的音频文件、视频文件、图片和电视录制节目。

必须事先在 Windows Media Center

中为**我的图片**、**我的视频**和**我的音乐**类别指定相关文件夹，才能访问此媒体数据。您可以通过 Nero Burn 访问此媒体库，根据要求进行编辑，然后对其进行刻录。



本章介绍如何使用 PC 键盘控制 Nero Burn 插件。如果通过遥控器操作 Windows Media Center，请参考有关遥控器的操作说明以及程序中的指导。

### 3.1 启动 Nero Burn

1. 启动 Microsoft Windows XP Media Center Edition。

→ 即会显示 Media Center 开始屏幕。

2. 单击**其他程序**按钮。

3. 单击 **Nero Burn** 菜单图标。

→ 即会显示 **Nero Burn** 开始屏幕。



Nero Burn

开始屏幕根据可用的刻录机和插入的光盘提供各种格式的单选按钮，但不会提供当前不可用的格式的单选按钮。

可用单选按钮如下所示：

音频 CD	启动一个向导，编辑音频或视频文件，然后刻录到 CD。
视频 CD	
数据 CD	启动一个向导，编辑不同的媒体文件（音频、视频、图片和电视录制节目），然后刻录到 CD 或 DVD。
数据 DVD	
视频 DVD	启动一个向导，编辑视频文件，然后刻录到 DVD。
DVD 幻灯片	启动一个向导，编辑音频文件和图片，然后刻录到 DVD。
VCD 幻灯片	启动一个向导，编辑音频文件和图片，然后刻录到 VCD。

## 3.2 访问媒体文件

您可以访问在 Windows Media Center 中指定给我的图片、我的视频和我的音乐类别的所有媒体文件。

根据媒体类型，提供了不同的按钮。

### ■ 音频文件

<b>专辑</b>	允许您从专辑中选择单个或所有轨道。
<b>艺术家</b>	允许您从艺术家中选择单个或所有轨道。
<b>播放列表</b>	允许您从播放列表中选择所有轨道。
<b>轨道</b>	提供所有可用轨道供选择。
<b>流派</b>	允许您选择整个流派。

### ■ 视频文件、图片和电视录制节目

您可以按如下所示对这些媒体文件进行排序，以便于查找：

<b>排序：名称/标题</b>	根据文件名或电视录制节目的标题按字母顺序进行排序。
<b>排序：日期</b>	根据日期按升序排序。



如果已在子文件夹中对视频、图片或电视录制节目进行排序，必须单击相关文件夹才能查看各个文件。

### 3.3 创建和刻录音频 CD

使用 Nero Burn 主屏幕上的**音频 CD**按钮，您可以对选择的音频文件进行编辑并将它们刻录为音频 CD。为此，请按照下列步骤操作：

1. 向 CD 刻录机中插入空白 CD 或 DVD。
2. 启动 **Nero Burn**。
3. 选择**音频 CD** 单选按钮。
4. 单击**确定**按钮。

→ 即会显示**命名此 CD** 屏幕。

5. 在输入字段中输入所需的 CD 名称。
6. 单击**确定**按钮。

→ 即会显示**我的音乐**屏幕。

此处提供下列用于选择音频文件的按钮：

<b>专辑</b>	允许您选择整个专辑。
<b>艺术家</b>	允许您从艺术家中选择所有轨道。
<b>播放列表</b>	允许您从播放列表中选择所有轨道。
<b>轨道</b>	提供所有可用轨道供选择。
<b>流派</b>	允许您选择整个流派。

7. 如果要从专辑中选择轨道，
  1. 请单击**专辑**按钮。
 

→ 即会显示所有可用专辑。
  2. 双击所需专辑。
 




→ 即会显示专辑中包含的所有轨道。
  3. 单击所需轨道以选定它进行编辑。
 

→ 即会检查所选轨道。
8. 如果要从艺术家、播放列表或流派中选择轨道，请按照上面的步骤操作。
9. 单击**查看项目并继续**按钮。
 

→ 即会显示**查看项目并继续**屏幕，其中显示了完整的编辑内容。

此处提供下列按钮：

<b>用 Nero 刻录</b>	将编辑的内容刻录到 CD 或 DVD。
<b>取消</b>	取消此向导并显示 Nero Burn 开始屏幕。
<b>更改名称</b>	更改 CD 或 DVD 的名称。
<b>全部清除</b>	清除所有选择的轨道。
<b>添加其他</b>	允许您选择其他媒体文件进行编辑。

	将序列中的相关轨道前移。
	将序列中的相关轨道后移。
	删除相关轨道。

10. 单击**用 Nero 刻录**按钮。

➔ 您已刻录了一张音频 CD 或音频 DVD。

### 3.4 创建和刻录视频 CD 或视频 DVD

使用 Nero Burn 主屏幕上的**视频 CD 或视频 DVD**

按钮，您可以编辑选择的视频文件并将它们刻录为视频 CD 或视频 DVD。为此，请按照下列步骤操作：

1. 向 CD 刻录机中插入空白 CD 或 DVD。
2. 启动 **Nero Burn**。
3. 选择**视频 CD 或视频 DVD** 单选按钮。
4. 单击**确定**按钮。

➔ 即会显示**命名此 CD 或命名此 DVD** 屏幕。

5. 在输入字段中输入所需的 CD 或 DVD 名称。
6. 单击**确定**按钮。

➔ 即会显示**选择媒体**屏幕。

7. 单击所需媒体（**视频或电视录制节目**）的按钮。

➔ 显示的屏幕会列出所有可用视频或电视录制节目。

8. 单击要添加到编辑的媒体文件。




➔ 即会检查所选文件。

9. 单击**查看项目并继续**按钮。

➔ 即会显示**查看项目并继续**屏幕，其中显示了完整的编辑内容。

此处提供下列按钮：

<b>用 Nero 刻录</b>	将编辑的内容刻录到 CD 或 DVD。
<b>取消</b>	取消此向导并显示 Nero Burn 开始屏幕。
<b>更改名称</b>	更改 CD 或 DVD 的名称。
<b>全部清除</b>	清除所有选择的轨道。
<b>添加其他</b>	允许您选择其他媒体文件进行编辑。

	将序列中的相关轨道前移。
	将序列中的相关轨道后移。
	删除相关轨道。

10. 单击**用 Nero 刻录**按钮。

➔ 您已刻录了一张视频 CD 或视频 DVD。

### 3.5 创建和刻录 VCD 或 DVD 幻灯片

使用 Nero Burn 主屏幕中的 **VCD 幻灯片** 或 **DVD**

**幻灯片**，您可以编辑选择的音频文件和图片并将它们刻录到 CD 或 DVD。为此，请按照下列步骤操作：

1. 向 CD 刻录机中插入空白 CD 或 DVD。
2. 启动 **Nero Burn**。
3. 选择 **VCD 幻灯片** 或 **DVD 幻灯片** 单选按钮。
4. 单击**确定**按钮。
 

➔ 即会显示**命名此 CD** 或**命名此 DVD** 屏幕。
5. 在输入字段中输入所需的 CD 或 DVD 名称。
6. 单击**确定**按钮。

- 即会显示**选择媒体**屏幕。
- 7. 单击所需媒体（**音乐或图片**）的按钮。
  - 显示的屏幕中列出了所有可用的音频文件或图片。
- 8. 单击要添加到编辑中的媒体文件。
  - 即会检查所选文件。
- 9. 单击**查看项目并继续**按钮。
  - 即会显示**查看项目并继续**屏幕，其中显示了完整的编辑内容。
- 10. 单击用 **Nero 刻录**按钮。
  - 您已刻录了一张 VCD 幻灯片或 DVD 幻灯片。

### 3.6 刻录数据 CD 或数据 DVD

使用 Nero Burn 主屏幕上的**数据 CD 或数据 DVD**

按钮，您可以编辑选择的媒体文件并将其刻录为 CD 或 DVD。为此，请按照下列步骤操作：

1. 向 CD 刻录机中插入空白 CD 或 DVD。
2. 启动 **Nero Burn**。
3. 选择所需的单选按钮。
4. 单击**确定**按钮。
  - 即会显示**命名此 CD 或命名此 DVD**屏幕。
5. 在输入字段中输入所需的 CD 或 DVD 名称。
6. 单击**确定**按钮。
  - 即会显示**选择媒体**屏幕。
7. 如果要添加音频文件，请单击**音乐**按钮。
  - 即会显示**我的音乐**屏幕。
8. 选择所需的音频文件（请参见[创建和刻录音频 CD一章](#)）。
9. 单击**查看项目并继续**按钮。
10. 单击**添加其他**按钮。
  - 即会显示**选择媒体**屏幕。
11. 如果要添加视频文件，请单击**视频**按钮。

→ 即会显示**我的视频**屏幕。

12. 选择所需的视频文件（请参见[创建和刻录视频 CD 或视频 DVD](#)一章）。

13. 按照步骤 8-11 所示操作，将电视录制节目和/或图片添加到编辑中。

14. 单击**查看项目并继续**按钮。

→ 即会显示**查看项目并继续**屏幕，其中显示了完整的编辑内容。

15. 单击**用 Nero 刻录**按钮。

→ 您已刻录了一张带有媒体文件的 CD 或 DVD。

## 4 Nero Burn Settings

Nero Burn Settings 允许您为 Nero Burn 设置各种格式、品质和基本设置。

### 4.1 启动 Nero Burn Settings

1. 启动 Microsoft Windows XP Media Center Edition。

→ 即会显示 Media Center 开始屏幕。

2. 单击**其他程序**按钮。

3. 单击 **Nero Burn Settings** 菜单图标。

→ 即会显示 **Nero Burn Settings** 开始屏幕。

可以使用下列按钮定义刻录设置：

刻录 视频	提供下列输入选项，用于定义视频或幻灯片的刻录设置： <b>格式</b> PAL、NTSC
刻录 幻灯片	<b>压缩质量</b> 自动、低
	<b>视频/音频格式 DVD</b> MPEG、LPCM、AC-3
	<b>刻录视频</b> <b>CD 时选择格式</b> SVCD、VCD
<b>菜单样式</b>	允许您为视频和幻灯片选择菜单设计。
<b>音频 文件</b>	允许您选择在创建数据 CD/DVD 时音频文件将自动转换到的格式。可用格式有 <b>MP3</b> 、 <b>Nero Digital Audio</b> 和 <b>WMA</b> 。如果选择 <b>无</b> ，文件将保留原始格式。
<b>首选 驱动器</b>	允许您选择用于刻录的驱动器。
<b>保存 更改</b>	保存所有更改。
<b>取消</b>	放弃所有更改并显示 <b>其他程序</b> 屏幕。

## 4.2 定义 Nero Burn Settings

要更改刻录设置，请按照下列步骤操作：

1. 启动 **Nero Burn Settings**。
2. 单击**刻录视频**按钮。
3. 使用输入字段左侧的箭头键，选择**视频格式**、**视频压缩质量**、**视频/音频格式 DVD** 的所需设置，以及**刻录视频 CD** 应使用的格式设置。
4. 单击**保存**按钮。
  - 您已定义了刻录视频的设置。
5. 单击**刻录幻灯片**按钮。
6. 使用输入字段左侧的箭头键，选择**格式**、**压缩质量**和**视频/音频格式 DVD** 的所需设置，以及**刻录 CD** 应使用的格式设置。
7. 单击**保存**按钮。
  - 您已定义用于刻录幻灯片的设置。
8. 单击**菜单样式**按钮。
9. 选择所需设计。
10. 单击**保存**按钮。
  - 您已定义了菜单设置。
11. 单击**音频文件**按钮。
12. 选择在创建数据 CD/DVD 时音频文件自动转换到的格式。
13. 单击**保存**按钮。
  - 您已定义了自动转换的设置。
14. 单击**首选驱动器**按钮。
15. 选择要用于刻录 CD 的驱动器。
16. 单击**保存**按钮。
  - 您已定义了刻录设置。

## 5 联系方式

### 5.1 详细联系信息

Nero Burn 插件是 Nero AG 的产品。



Nero AG  
Im Stoeckmaedle 18  
76307 Karlsbad  
Germany

网站 : [www.nero.com](http://www.nero.com)  
帮助 : <http://support.nero.com>  
电子邮件 : [techsupport@nero.com](mailto:techsupport@nero.com)  
传真 : +49 7248 928 499

版权所有 © 2006 Nero AG。保留所有权利。