



Nero MediaStreaming (适用于 MCE) 手册

Nero AG

版权和商标信息

本手册及其所有内容受版权保护并且归 Nero AG 所有。保留所有权利。本手册包含受国际有效版权保护的材料。未经 Nero AG 明确书面许可，不得复制、传播或转录本手册的任何部分。

所有商标名称和商标归其各自所有者所有。

Nero AG 拒绝任何超过担保条款范围的索赔要求。对于本手册内容的正确性，Nero AG 不承担任何责任。提供的软件内容以及本手册的内容如有更改，恕不另行通知。

此处提及的商标仅供参考。

版权所有© 2007 Nero AG 及其许可证颁发者。保留所有权利。

REV 2

目录





1	一般信息	4
1.1	手册约定	4
1.2	关于 Nero MediaStreaming - 适用于 MCE 的插件	4
2	技术信息	5
2.1	MCE PC 的系统要求	5
2.1.1	操作系统	5
2.1.2	显示设置	5
2.1.3	声音设置	5
2.1.4	DirectX	5
2.1.5	媒体服务器	5
2.1.6	浏览器	5
3	安装 Nero MediaStreaming	6
4	Windows® Media Center 中的 Nero MediaStreaming	7
4.1	启动 Nero MediaStreaming	7
5	Nero MediaStreaming 开始屏幕	9
6	“电视频道”屏幕	10
7	“音乐”屏幕	11
8	“视频”屏幕	12
9	“收藏集”屏幕	13
10	“照片”屏幕	14
11	联系信息	16
12	索引	16

Fehler! Textmarke nicht definiert.

1 一般信息

1.1 手册约定

为了更好地利用本手册，请注意以下体例说明：

符号	含义
	表示必须严格遵守的警告、须知或操作指导。
	表示其他信息或建议。
1. 启动 ...	位于一行开头的数字，表示请求操作。请按照指定的顺序执行这些操作。
	表示中间结果。
	表示结果。
确定	表示出现在程序界面中的文本消息或按钮。它们以粗体显示。
<u>章节</u>	表示对其他章节的引用。它们是可以点击的链接并且以红色加下划线形式显示。
[...]	表示用于输入命令的键盘快捷方式。

1.2 关于 Nero MediaStreaming - 适用于 MCE 的插件

您可以使用 Nero MediaStreaming 流式传输收藏集中的音乐和视频文件，也可以通过本地（无线）网络使用 Windows® XP Media Center Edition (MCE) 的 MCE 界面，将当前电视节目从一台计算机实时流式传输到另一台计算机。Nero MediaHome 在此过程中充当媒体服务器，而且客户端计算机上只需要 Nero MediaStreaming 插件。

这样，您就可以从连接到电视机的 MCE 计算机访问另一台计算机上的媒体归档，并检索存储在那里的视频。

如果已将一台 Xbox 连接到电视机，还可以使用它来访问包含媒体归档的远程 MCE 计算机，以在电视屏幕上播放视频。



如果已将一台 MCE PC 连接到了电视接口，当然还可以从其他 MCE 客户端（如笔记本电脑）访问远程 MCE 计算机上的视频收藏集或观看当前电视节目。

2 技术信息

2.1 MCE PC 的系统要求

2.1.1 操作系统

- Windows Vista™ Media Center
- Windows® XP Media Center Edition 2005 Rollup 2



Windows® XP Media Center Edition 2005 之后的版本需要安装一个 Nero MediaStreaming Web 更新，可在指定日期从 www.nero.com 获得该更新。



请注意，Media Center Edition Rollup 2 未包括在 Windows® XP Media Center Edition 2005 的每个自动更新中。您可能需要单独下载并安装它。

2.1.1.1 处理器

- 至少 1.6 GHz 或同等处理器，256 MB 内存

2.1.2 显示设置

- 支持重叠的图形卡，至少具有 8 MB 视频内存，最低分辨率为 800x600 像素，16 位颜色设置。不过，建议使用 24 位或 32 位真彩色。建议安装经 WHQL 认证的最新版驱动程序。

2.1.3 声音设置

- 16 位 Microsoft® Windows® 兼容声卡和扬声器。建议安装经 WHQL 认证的最新版驱动程序。

2.1.4 DirectX

- Microsoft® DirectX 9.0c 或更高版本。

2.1.5 媒体服务器

- 至少在本地网络中的一台计算机上安装 Nero MediaHome 服务器。

2.1.6 浏览器

- Microsoft® Internet Explorer 5.0 或更高版本。

3 安装 Nero MediaStreaming

安装 Nero 7 时，如果您的计算机上已经安装了 Windows Vista™ Media Center 或 Windows® XP Media Center Edition 2005 Rollup 2 (及其更高版本) ，则将自动安装 Nero MediaStreaming MCE 插件。

但是，如果您进行自定义安装，则可以安装 Nero MediaStreaming。在这种情况下，您可以在以后使用 Nero ProductSetup 来安装 Nero MediaStreaming。为此，请按照下列步骤操作：

1. 关闭所有不必要的 Windows® 应用程序以及任何可能正在运行的防病毒软件。
2. 打开 Nero StartSmart。
3. 在扩展的 Nero StartSmart 区域中，选择 **Nero Toolkit > Nero ProductSetup**。
 - 即会显示 **Nero ProductSetup** 屏幕。
4. 选择**安装程序**菜单图标。
5. 单击**更改**按钮。
 - 即会显示 Nero 7 安装向导的初始屏幕 - **自定义安装**。
6. 单击**特殊应用程序**前面的 + 图标。
7. 打开**特殊功能**。
8. 在 **Nero MediaStreaming 插件**上的 Nero 应用程序列表中单击右键。
 - 即会打开快捷菜单。
9. 选择**此功能以及所有子功能将被安装在本地硬盘驱动器上**。
 - 现在，此项不再显示红色的 X，而是像所有其他突出显示的应用程序一样显示驱动器图标。
10. 单击**下一步**按钮。
 - 即会显示**安装 Nero 7** 屏幕，屏幕上会显示安装过程的进度。然后，会自动显示**设置**屏幕。
11. 单击**下一步**按钮。
 - 即会显示一个对话框，提示您必须重新启动 Windows®。
12. 单击**是**按钮。
 - 随即重新启动计算机。
Nero MediaStreaming 已安装，并且 Nero StartSmart 会再次显示。

4 Windows® Media Center 中的 Nero MediaStreaming

在 MCE 计算机上安装 Nero 套件后，该 Nero MediaStreaming 插件将自动显示在“其他程序”菜单下的 Windows Media Center 中。



本节介绍如何使用 PC 键盘和鼠标来控制 Nero MediaStreaming。如果通过遥控器操作 Windows Media Center，请参考有关遥控器的操作说明以及程序中的指导。

4.1 启动 Nero MediaStreaming

在开始使用 Nero MediaStreaming 之前，必须满足以下条件：

- 必须至少在网络中的一台计算机上安装 Nero MediaHome。
- 必须启动 Nero MediaHome 服务器。
- 必须在 MediaHome 服务器上共享包含您要访问的媒体文件的驱动器和文件夹。



有关使用 Nero MediaHome 的详细信息，请参考相关手册，该手册在 www.nero.com 上以 PDF 文件的格式提供。

要启动 Nero MediaStreaming，请按照下列步骤操作：

1. 启动 Microsoft® Windows Media Center Edition。
 - 即会显示 Media Center 开始屏幕。
2. 如果您使用的是 Windows® XP，请单击“其他程序”按钮。
 - 即会显示 **Nero MediaStreaming** 菜单图标。
3. 如果您使用的是 Windows Vista™：
 1. 单击**在线媒体**按钮。
 2. 单击**程序**按钮。
 - 即会显示**程序库**。
 3. 单击 **Nero 插件**按钮。
 - 即会显示 Nero MediaStreaming 菜单图标。



如果您使用的是 Windows Vista™，则“Nero 插件”按钮通常已显示在开始屏幕上。但是，如果您安装了其他 MCE 插件，则该按钮可能被隐藏。

4. 单击 Nero MediaStreaming 菜单图标。
 - 即会显示搜索 Nero MediaHome 服务器的 **Nero MediaStreaming** 屏幕，然后会显示找到的服务器。
5. 双击所需服务器的按钮
 - 即会显示 **Nero MediaHome** 屏幕，其中包括所选 Nero MediaHome 服务器上可用的所有媒体类型的按钮。

5 Nero MediaStreaming 开始屏幕

Nero MediaHome 屏幕提供下列输入选项：

菜单图标	
电视频道	打开电视频道屏幕，您可以在这里从多个可用电视频道中进行选择（请参见“电视频道”屏幕）。
音乐	打开音乐屏幕，您可以在这里选择要播放的音轨（请参见“音乐”屏幕）。
视频	打开视频屏幕，您可以在这里选择要播放的视频节目（请参见“视频”屏幕）。
收藏集	打开收藏集屏幕，您可以在这里选择要播放的媒体收藏集（请参见“收藏集”屏幕）。
照片	打开照片屏幕，您可以在这里选择要显示的照片（请参见“照片”屏幕）。

按钮	
箭头键	向上和向下浏览屏幕上的菜单图标。左边的数字表示从多个可用按钮中选择了哪个按钮。



Windows® XP Media Center 控制栏显示在用于控制不同媒体播放的屏幕的底部。您可以使用此控制栏来浏览电视节目、开始或停止播放音乐或视频、调整音量以及打开或关闭声音。

6 “电视频道”屏幕

您可以在“电视频道”屏幕中选择所需的节目。



可在多个屏幕上接收电视节目，具体取决于将活动 Nero MediaHome 服务器连接到电视线的计算机数量。如果使用的是卫星接收器，则只能在一个屏幕上接收电视节目。

为此，请按照下列步骤操作：

1. 双击所需电台的按钮。

➔ The program currently showing on the selected station is displayed.



您可以使用 Windows® XP Media Center 控制栏中的 **ch** 切换按钮来切换节目。

7 “音乐”屏幕

在“音乐”屏幕中，您可以从已在所选 Nero MediaHome 服务器上共享的媒体收藏集中选择音轨。

将**按艺术家**、**按专辑**或**按流派**分类显示音乐文件。上次添加和上次欣赏的文件位于单独的文件夹中。

要欣赏音乐，请按照下列步骤操作：

1. 双击包含所需音乐的文件夹的按钮。
→ 即会显示相关文件夹。
2. 双击所需的音乐文件。
→ 即会播放所选音乐。同时显示相关 Windows® XP Media Center 屏幕。



Windows® XP Media Center 控制栏显示在用于控制播放的屏幕的底部。您可以使用此控制栏来停止或重新播放所选音乐、调整音量以及打开或关闭声音。

8 “视频”屏幕

在视频屏幕中，您可以从已在所选 Nero MediaHome 服务器上共享的媒体收藏集中选择视频节目。

将**按专辑**或**按日期**分类显示视频文件。上次添加和上次观看的文件位于单独的文件夹中。

要观看视频，请按照下列步骤操作：

1. 双击包含要观看视频的文件夹的按钮。

→ 即会显示相关文件夹。

2. 双击所需的视频文件。

→ 即会播放所选视频。同时显示相关 Windows® XP Media Center 屏幕。



Windows® XP Media Center 控制栏显示在用于控制播放的屏幕的底部。您可以使用此控制栏来停止或重新播放所选视频、前进或后退、调整音量以及打开或关闭声音。

9 “收藏集”屏幕

在**收藏集**屏幕中，您可以从已在所选 Nero MediaHome 服务器上共享的媒体收藏集中选择各种编辑。

将以完整形式（**所有收藏集**）显示收藏集，并且按照**幻灯片**、**音乐收藏集**、**视频收藏集**和**混合媒体收藏集**分类显示收藏集。

将以完整形式（**所有收藏集**）显示收藏集，并且按照**幻灯片**、**音乐收藏集**、**视频收藏集**和**混合媒体收藏集**分类显示收藏集。



除现有播放列表（如 PLS 或 M3U 文件）外，还会显示您使用 Nero Home 创建的收藏集。还将按照因使用 Windows Media Player 而形成的不同条件，以子文件夹形式列出和排列各个收藏集。

默认情况下，**所有收藏集**和**混合媒体收藏集**文件夹包含其他子文件夹，媒体数据根据各种条件存储在这些子文件夹中。

要播放收藏集，请按照下列步骤操作：

1. 双击包含所需收藏集的文件夹的按钮。
→ 即会显示相关文件夹。
2. 双击所需的收藏集。
→ 即会显示所选收藏集。同时显示相关 Windows® XP Media Center 屏幕。



Windows® XP Media Center 控制栏显示在用于控制不同媒体播放的屏幕的底部。您可以使用此控制栏来浏览电视节目、开始或停止播放音乐或视频、调整音量以及打开或关闭声音。

10 “照片”屏幕

在照片屏幕中，您可以从已在所选 Nero MediaHome 服务器上共享的媒体收藏集中选择照片。

将以完整形式（**所有照片**）显示照片文件，并且**按专辑**或**按日期**分类显示照片文件。**上次添加**和**上次查看**的文件位于单独的文件夹中。

要查看照片，请按照下列步骤操作：

1. 双击包含所需照片的文件夹的按钮。
→ 即会显示相关文件夹。
2. 双击所需的照片文件。
3. 即会显示所选照片。同时显示相关 Windows® XP Media Center 屏幕。



Windows® XP Media Center 控制栏显示在用于控制不同媒体播放的屏幕的底部。

Windows® XP Media Center 控制栏显示在用于控制不同媒体播放的屏幕的底部。

11 索引

B

Bildschirm

Musik 12

TV-Kanäle 11

安

安装 7

收

收藏集 14

照

照片 16

电

电视频道 11

系

系统要求

DirectX 5

Nero MediaHome 5, 8

声音设置 5

处理器 5

操作系统 5

显示设置 5

浏览器 6

约

约定 4

联

联系信息 17

视

视频 13

音

音乐 12

12 联系信息

Nero MediaStreaming 插件是 Nero AG 的产品。



Nero AG

Im Stoeckmaedle 18

76307 Karlsbad

Germany

网站 : www.nero.com

帮助 : <http://support.nero.com>

电子邮件 : techsupport@nero.com

传真 : +49 7248 928 499

版权所有© 2007 Nero AG 及其许可证颁发者。保留所有权利。